

Configurazione di Mozilla® Thunderbird 2.0

MANUALE TECNICO: CONFIGURAZIONE E SETUP

Configurazione di Mozilla Thunderbird

1. Avviate Mozilla Thunderbird
2. Selezionate **File / Nuovo / Account**
3. Visualizzerete la prima schermata del Wizard. Procedete come indicato di seguito:

Schermata Creazione Nuovo Account

Selezionate l'opzione **Account di Posta**


Schermata Identità

1. Digitate il vostro nome nella casella **Nome**. Queste informazioni verranno visualizzate nel campo "Da" dei messaggi da voi inviati
2. Inserite il vostro indirizzo di posta elettronica nel campo **Indirizzo email** (es. *nome.cognome@nomedominio.it*)

Schermata Informazioni Server

Per configurare il server POP:

1. Selezionate l'opzione **POP**
2. Nel campo **Server in ingresso** inserite il nome del server POP: **mail.facilemail.it**



Informazioni sul server

Selezionare il tipo di server in ingresso utilizzato.


POP IMAP

Inserire il nome del server in ingresso (ad esempio: mail.mozillaitalia.org)

Server in ingresso:

Per configurare il server IMAP:

1. Selezionate l'opzione **IMAP**
2. Nel campo **Server in ingresso** inserite il nome del server IMAP: **imap.facilemail.it**



Informazioni sul server

Selezionare il tipo di server in ingresso utilizzato.

POP IMAP

Inserire il nome del server in ingresso (ad esempio: mail.mozillaitalia.org)

Server in ingresso:

Confronto tra POP e IMAP


POP

- Preferibile se accedete preferibilmente alla vostra posta elettronica da un'unica postazione. Quando non avete la possibilità di utilizzare il vostro computer, potrete comunque accedere alla vostra webmail.
- I messaggi vengono scaricati sul vostro computer così non vi dovete preoccupare di occupare troppo spazio sul server
- Quando accedete alla vostra webmail non dovete visualizzare i messaggi vecchi, scaricati in locale tramite Mozilla Thunderbird

Se il campo Server in uscita è disponibile, inserite il nome del server SMTP: **smtp.facilemail.it**

Se il campo non è disponibile, Mozilla Thunderbird userà i valori predefiniti del server di posta in uscita

Schermata Nomi Utente



Nomi utente

Inserire il nome utente per la posta in entrata comunicato dal proprio fornitore di posta (ad esempio, "mrossi")

Nome utente posta in entrata:

Inserire il nome utente per la posta in uscita comunicato dal proprio fornitore di posta (generalmente uguale a quello per la posta in entrata)

Nome utente in uscita:

1. Inserite il vostro indirizzo di posta elettronica nel campo **Nome utente posta in entrata**. Il nome utente corrisponde al vostro indirizzo e-mail completo
2. Inserite lo stesso indirizzo di posta elettronica nel campo **Nome utente in uscita**, se disponibile

Schermata Nome Account

Inserite un nome descrittivo per il vostro account, per esempio Lavoro, Casa, ecc.

Schermata Congratulazioni

Revisionate le informazioni inserite. Per effettuare eventuali modifiche, cliccate sul bottone indietro per tornare alla schermata che vi interessa. Cliccate sul pulsante **Fine**.

Prima di iniziare a inviare i vostri messaggi, dovete selezionare **Modifica / Proprietà**, cliccare su **Server in Uscita (SMTP)**. Nella casella Porta inserite la porta 587 o la porta alternativa 8025.

IMAP

- Preferibile se accedete alla vostra posta elettronica da postazioni differenti
- Vi consente di creare cartelle dinamiche, che appaiono in ogni client utilizzato per accedere al vostro account
- I vostri messaggi restano archiviati sul server per cui dovrete monitorare lo spazio occupato sul server